

Navicat 命令

Navicat Premium

從命令列啟動 Navicat :

Navicat 物件	伺服器類型	命令列	副檔名
備份	MySQL、PostgreSQL 及 SQLite	Navicat.exe /backup mysql 連線名稱 資料庫名稱	壓縮 (.psc)、未經壓縮 (.psb)
		Navicat.exe /backup pgsql 連線名稱 資料庫名稱 結構描述名稱	
		Navicat.exe /backup sqlite 連線名稱 資料庫名稱 設定檔名稱	
備份伺服器	MySQL、PostgreSQL 及 SQLite	Navicat.exe /backupserver mysql 連線名稱	
		Navicat.exe /backupserver pgsql 連線名稱	
		Navicat.exe /backupserver sqlite 連線名稱	
備份資料庫	MySQL、PostgreSQL 及 SQLite	Navicat.exe /backupdatabase mysql 連線名稱 資料庫名稱	
		Navicat.exe /backupdatabase pgsql 連線名稱 資料庫名稱	
		Navicat.exe /backupdatabase sqlite 連線名稱 資料庫名稱	
備份設定檔	MySQL、PostgreSQL 及 SQLite	Navicat.exe /backupprofile mysql 連線名稱 資料庫名稱 設定檔名稱	
		Navicat.exe /backupprofile pgsql 連線名稱 資料庫名稱 結構描述名稱 設定檔名稱	
		Navicat.exe /backupprofile sqlite 連線名稱 資料庫名稱 設定檔名稱	
匯入	全部	Navicat.exe /import mysql 連線名稱 資料庫名稱 設定檔名稱	.npi
		Navicat.exe /import ora 連線名稱 結構描述名稱 設定檔名稱	.nopi
		Navicat.exe /import pgsql 連線名稱 資料庫名稱 結構描述名稱 設定檔名稱	.nppi
		Navicat.exe /import sqlite 連線名稱 資料庫名稱 設定檔名稱	.nlpi
		Navicat.exe /import mssql 連線名稱 資料庫名稱 結構描述名稱 設定檔名稱	.nspi

匯出資料表	全部	Navicat.exe /export mysql 連線名稱 資料庫名稱 設定檔名稱	.npe
		Navicat.exe /export ora 連線名稱 結構描述名稱 設定檔名稱	.nope
		Navicat.exe /export pgsql 連線名稱 資料庫名稱 結構描述名稱 設定檔名稱	.nppe
		Navicat.exe /export sqlite 連線名稱 資料庫名稱 設定檔名稱	.nlpe
		Navicat.exe /export mssql 連線名稱 資料庫名稱 結構描述名稱 設定檔名稱	.nspe
匯出檢視結果	全部	Navicat.exe /exportview mysql 連線名稱 資料庫名稱 設定檔名稱	.npev
		Navicat.exe /exportview ora 連線名稱 結構描述名稱 設定檔名稱	.nopev
		Navicat.exe /exportview pgsql 連線名稱 資料庫名稱 結構描述名稱 設定檔名稱	.nppev
		Navicat.exe /exportview sqlite 連線名稱 資料庫名稱 設定檔名稱	.nlpev
		Navicat.exe /exportview mssql 連線名稱 資料庫名稱 結構描述名稱 設定檔名稱	.nspev
匯出具體化檢視結果	Oracle	Navicat.exe /exportmview ora 連線名稱 結構描述名稱 設定檔名稱	.nopem
匯出查詢結果	全部	Navicat.exe /exportquery mysql 連線名稱 資料庫名稱 設定檔名稱	.npeq
		Navicat.exe /exportquery ora 連線名稱 結構描述名稱 設定檔名稱	.nopeq
		Navicat.exe /exportquery pgsql 連線名稱 資料庫名稱 結構描述名稱 設定檔名稱	.nppeq
		Navicat.exe /exportquery sqlite 連線名稱 資料庫名稱 設定檔名稱	.nlpeq
		Navicat.exe /exportquery mssql 連線名稱 資料庫名稱 結構描述名稱 設定檔名稱	.nspeq

查詢執行	全部	Navicat.exe /query mysql 連線名稱 資料庫名稱 查詢名稱	.sql
		Navicat.exe /query ora 連線名稱 結構描述名稱 查詢名稱	
		Navicat.exe /query pgsq 連線名稱 資料庫名稱 結構描述名稱 查詢名稱	
		Navicat.exe /query sqlite 連線名稱 資料庫名稱 查詢名稱	
		Navicat.exe /query mssql 連線名稱 資料庫名稱 結構描述名稱 查詢名稱	
資料傳輸	全部	Navicat.exe /datatransfer mysql 設定檔名稱	.npt
		Navicat.exe /datatransfer ora 設定檔名稱	.nopt
		Navicat.exe /datatransfer pgsq 設定檔名稱	.nppt
		Navicat.exe /datatransfer sqlite 設定檔名稱	.nlpt
		Navicat.exe /datatransfer mssql 設定檔名稱	.nspt
		Navicat.exe /datatransfer premium 設定檔名稱	.napt
資料同步	全部	Navicat.exe /datasync mysql 設定檔名稱	.npd
		Navicat.exe /datasync ora 設定檔名稱	.nopd
		Navicat.exe /datasync pgsq 設定檔名稱	.nppd
		Navicat.exe /datasync sqlite 設定檔名稱	.nlpd
		Navicat.exe /datasync mssql 設定檔名稱	.nspd
批次作業	全部	Navicat.exe /batchjob 批次作業名稱	.npj
列印報表	全部	Navicat.exe /report mysql 連線名稱 資料庫名稱 報表名稱 參數 1 參數 2	.rtm
		Navicat.exe /report ora 連線名稱 結構描述名稱 報表名稱 參數 1 參數 2	
		Navicat.exe /report pgsq 連線名稱 資料庫名稱 結構描述名稱 報表名稱 參數 1 參數 2	
		Navicat.exe /report sqlite 連線名稱 資料庫名稱 報表名稱 參數 1 參數 2	
		Navicat.exe /report mssql 連線名稱 資料庫名稱 結構描述名稱 報表名稱 參數 1 參數 2	

注意：

Param1 - 檔案類型：pdf、htmlfile 或 excelfile

Param2 - 印表機名稱或目標檔案路徑，例如：C:\Users\user1\Desktop\test1.pdf

Navicat for MySQL

從命令列啟動 Navicat：

Navicat 物件	命令列	副檔名
備份	Navicat.exe /backup 連線名稱 資料庫名稱	壓縮 (.psc)、 未經壓縮 (.psb)
備份伺服器	Navicat.exe /backupserver 連線名稱	
備份資料庫	Navicat.exe /backupdatabase 連線名稱 資料庫名稱	
備份設定檔	Navicat.exe /backupprofile 連線名稱 資料庫名稱 設定檔名稱	
匯入	Navicat.exe /import 連線名稱 資料庫名稱 設定檔名稱	.npi
匯出資料表	Navicat.exe /export 連線名稱 資料庫名稱 設定檔名稱	.npe
匯出檢視結果	Navicat.exe /exportview 連線名稱 資料庫名稱 設定檔名稱	.npev
匯出查詢結果	Navicat.exe /exportquery 連線名稱 資料庫名稱 設定檔名稱	.npeq
查詢執行	Navicat.exe /query 連線名稱 資料庫名稱 查詢名稱	.sql
資料傳輸	Navicat.exe /datatransfer 設定檔名稱	.npt
資料同步	Navicat.exe /datasync 設定檔名稱	.npd
批次作業	Navicat.exe /batchjob 批次作業名稱	.npj
列印報表	Navicat.exe /report 連線名稱 資料庫名稱 報表名稱 參數 1 參數 2	.rtm

注意：

Param1 - 檔案類型：pdf、htmlfile 或 excelfile

Param2 - 印表機名稱或目標檔案路徑，例如：C:\Users\user1\Desktop\test1.pdf

Navicat for Oracle

從命令列啟動 Navicat :

Navicat 物件	命令列	副檔名
匯入	Navicat.exe /import 連線名稱 結構描述名稱 設定檔名稱	.nopi
匯出資料表	Navicat.exe /export 連線名稱 結構描述名稱 設定檔名稱	.nope
匯出檢視結果	Navicat.exe /exportview 連線名稱 結構描述名稱 設定檔名稱	.nopev
匯出具體化檢視結果	Navicat.exe /exportmview 連線名稱 結構描述名稱 設定檔名稱	.nopem
匯出查詢結果	Navicat.exe /exportquery 連線名稱 結構描述名稱 設定檔名稱	.nopeq
查詢執行	Navicat.exe /query 連線名稱 結構描述名稱 查詢名稱	.sql
資料傳輸	Navicat.exe /datatransfer 設定檔名稱	.nopt
資料同步	Navicat.exe /datasync 設定檔名稱	.nopd
批次作業	Navicat.exe /batchjob 批次作業名稱	.nopj
列印報表	Navicat.exe /report 連線名稱 結構描述名稱 報表名稱 參數 1 參數 2	.rtm

注意：

Param1 - 檔案類型：pdf、htmlfile 或 excelfile

Param2 - 印表機名稱或目標檔案路徑，例如：C:\Users\user1\Desktop\test1.pdf

Navicat for PostgreSQL

從命令列啟動 Navicat：

Navicat 物件	命令列	副檔名
備份	Navicat.exe /backup 連線名稱 資料庫名稱 結構描述名稱	壓縮 (.psc)、 未經壓縮 (.psb)
備份伺服器	Navicat.exe /backupserver 連線名稱	
備份資料庫	Navicat.exe /backupdatabase 連線名稱 資料庫名稱	
備份設定檔	Navicat.exe /backupprofile 連線名稱 資料庫名稱 結構描述名稱 設定檔名稱	
匯入	Navicat.exe /import 連線名稱 資料庫名稱 結構描述名稱 設定檔名稱	.nppi
匯出資料表	Navicat.exe /export 連線名稱 資料庫名稱 結構描述名稱 設定檔名稱	.nppe
匯出檢視結果	Navicat.exe /exportview 連線名稱 資料庫名稱 結構描述名稱 設定檔名稱	.nppev
匯出查詢結果	Navicat.exe /exportquery 連線名稱 資料庫名稱 結構描述名稱 設定檔名稱	.nppeq
查詢執行	Navicat.exe /query 連線名稱 資料庫名稱 結構描述名稱 查詢名稱	.sql
資料傳輸	Navicat.exe /datatransfer 設定檔名稱	.nppt
資料同步	Navicat.exe /datasync 設定檔名稱	.nppd
批次作業	Navicat.exe /batchjob 批次作業名稱	.nppj
列印報表	Navicat.exe /report 連線名稱 資料庫名稱 結構描述名稱 報表名稱 參數 1 參數 2	.rtm

注意：

Param1 - 檔案類型：pdf、htmlfile 或 excelfile

Param2 - 印表機名稱或目標檔案路徑，例如：C:\Users\user1\Desktop\test1.pdf

提示：你可以指定備份的結構描述。如果你省略結構描述名稱，備份將會在整個資料庫執行，包括所有結構描述。

Navicat for SQLite

從命令列啟動 Navicat：

Navicat 物件	命令列	副檔名
備份	Navicat.exe /backup 連線名稱 資料庫名稱	壓縮 (.psc)、 未經壓縮 (.psb)
備份伺服器	Navicat.exe /backupserver 連線名稱	
備份資料庫	Navicat.exe /backupdatabase 連線名稱 資料庫名稱	
備份設定檔	Navicat.exe /backupprofile 連線名稱 資料庫名稱 設定檔名稱	
匯入	Navicat.exe /import 連線名稱 資料庫名稱 設定檔名稱	.nlpi
匯出資料表	Navicat.exe /export 連線名稱 資料庫名稱 設定檔名稱	.nlpe
匯出檢視結果	Navicat.exe /exportview 連線名稱 資料庫名稱 設定檔名稱	.nlpev
匯出查詢結果	Navicat.exe /exportquery 連線名稱 資料庫名稱 設定檔名稱	.nlpeq
查詢執行	Navicat.exe /query 連線名稱 資料庫名稱 查詢名稱	.sql
資料傳輸	Navicat.exe /datatransfer 設定檔名稱	.nlpt
資料同步	Navicat.exe /datasync 設定檔名稱	.nlpd
批次作業	Navicat.exe /batchjob 批次作業名稱	.nlpj
列印報表	Navicat.exe /report 連線名稱 資料庫名稱 報表名稱 參數 1 參數 2	.rtm

注意：

Param1 - 檔案類型：pdf、htmlfile 或 excelfile

Param2 - 印表機名稱或目標檔案路徑，例如：C:\Users\user1\Desktop\test1.pdf

Navicat for SQL Server

從命令列啟動 Navicat：

Navicat 物件	命令列	副檔名
匯入	Navicat.exe /import 連線名稱 資料庫名稱 結構描述名稱 設定檔名稱	.nspi
匯出資料表	Navicat.exe /export 連線名稱 資料庫名稱 結構描述名稱 設定檔名稱	.nspe
匯出檢視結果	Navicat.exe /exportview 連線名稱 資料庫名稱 結構描述名稱 設定檔名稱	.nspev
匯出查詢結果	Navicat.exe /exportquery 連線名稱 資料庫名稱 結構描述名稱 設定檔名稱	.nspeq
查詢執行	Navicat.exe /query 連線名稱 資料庫名稱 結構描述名稱 查詢名稱	.sql
資料傳輸	Navicat.exe /datatransfer 設定檔名稱	.nspt
資料同步	Navicat.exe /datasync 設定檔名稱	.nspd
批次作業	Navicat.exe /batchjob 批次作業名稱	.nspj
列印報表	Navicat.exe /report 連線名稱 資料庫名稱 結構描述名稱 報表名稱 參數 1 參數 2	.rtm

注意：

Param1 - 檔案類型：pdf、htmlfile 或 excelfile

Param2 - 印表機名稱或目標檔案路徑，例如：C:\Users\user1\Desktop\test1.pdf